

Dosya ve Klasör Yedekleme (ZIP Arşiv & Anlık Senkronizasyon)

MarsBulut Masaüstü İstemcisi; şirket evraklarınızı, muhasebe çalışma klasörlerinizi, PDF/Excel belgelerinizi ve ortak ağ paylaşımlarınızı **VSS (Volume Shadow Copy)** teknolojisiyle açık dosyaları kapatmaya gerek kalmadan otomatik olarak bulut kasasına yedekler.

Tarihli ZIP Arşivi

Klasörü sıkıştırarak versiyonlu ve tarih damgalı saklar.

Anlık Senkronizasyon

Değişen dosyaları zipsiz, birebir klasör ağacıyla eşitler.

VSS Gölge Kopya


Açık Excel, Word ve ticari dosyaları kilitlenmeden yedekler.

Uzantı Filtreleme

Gereksiz medya/kurulum dosyalarını eleyerek kotanızı korur.

ADIM 1 Dosya & SQL Profilleri Sekmesine Geçiş ve Yeni Profil Başlatma

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol menüden "**Dosya & SQL Profilleri**" sekmesine tıklayın. Bu ekranda mevcut yedekleme görevlerinizi, zamanlayıcı durumlarını ve bir sonraki yedeklemeye kalan süreyi anlık olarak izleyebilirsiniz.




1 Dosya & SQL Profilleri Menüsü: Tüm klasör, ağ paylaşımı ve veritabanı yedekleme profillerinin yönetildiği ana merkezdir.

2 + Yeni Profil Butonu: Yeni bir klasör arşivi veya canlı senkronizasyon görevi tanımlama penceresini açar.

3 ⚡ Yedekle (Manuel Tetikleme): Otomatik zamanlayıcı saatini beklemeden, listeden seçtiğiniz profili o anda tek tıkla buluta yedeklemenizi sağlar.

ADIM 2 Yedekleme Modu, Klasör Yolu ve Uzantı Filtresi Seçimi

"**+ Yeni Profil**" butonuna tıkladığınızda açılan yapılandırma penceresinin 1. bölümünde yedeklenecek klasörün dizin yolunu, çalışma modunu ve hariç tutulacak dosya uzantılarını belirleyin:



1 Profil Tipi & Adı: "Klasör Yedekleme" tipini seçin ve görevi kolayca tanımanızı sağlayacak açıklayıcı bir ad girin (Örn: *Muhasebe & E-Fatura Evrakları*).

2 Yedekleme Modu: Geçmişe dönük sürüm saklamak için **Sıkıştırılmış Zip Arşivi**, tekil dosya eşitlemek için **Anlık Senkronizasyon** seçin.

3 Klasör Yolu (📁 Seç): Bilgisayarınızdaki veya yerel ağdaki yedeklenecek ana klasörü seçin. Alt klasörlerin tamamı otomatik olarak kapsanır.


4 Hariç Tutulacak Uzantılar: + Medya, + Ham DB veya + İmaj kısayollarıyla gereksiz büyük dosyaların kotanızı doldurmasını önleyin.

📌 Sıkıştırılmış ZIP Arşivi vs. Anlık Senkronizasyon Farkı Nedir?

- **Sıkıştırılmış Zip Arşivi (Tarihli & Versiyonlu):** Klasörünüzü her yedeklemede tek bir sıkıştırılmış .zip paketi haline getirir ve tarih damgasıyla saklar. Fidye yazılımı (Ransomware) saldırılarına karşı önceki günlerin sağlam kopyalarına dönmek için en güvenli moddur.
- **Anlık Senkronizasyon (Birebir Eşitleme):** Klasör içerisindeki her bir dosyayı ziyleden birebir buluta yükler ve sadece değişen dosyaları günceller.

ADIM 3 Otomatik Zamanlayıcı, Sürüm Limiti (Retention) ve VSS Ayarları

Yapılandırma penceresinin alt bölümünde yedeğin hangi saatlerde otomatik alınacağını, bulutta kaç geçmiş sürüm saklanacağını ve açık dosyalar için VSS desteğini yapılandırıp kaydedin:



1 Sürüm Limiti (Retention): Bulutta saklanacak maksimum ZIP yedek adedini belirler (Örn: 7 girildiğinde 8. yedek alındığında en eski 1. yedek otomatik silinir).

2 Zamanlama Matrisi: Günlük birden fazla saat (Örn: 13:00 ve 19:30), saatlik aralık, haftalık veya aylık periyotlar tanımlanır.

3 VSS (Gölge Kopya): Açık Excel, Word veya ticari program dosyalarını kapatmaya gerek kalmadan anlık dondurarak eksiksiz yedekler.

4 Profili Kaydet: Ayarları kaydeder ve arka plan zamanlayıcısını anında devreye alır.

⚡ Değişiklik Algılandığında Otomatik Yedekle (Smart Diff):

Bu kutucuk işaretlendiğinde, zamanlayıcı saati geldiğinde klasör içinde son yedekten bu yana hiçbir dosya değişmemişse gereksiz yere aynı yedeği tekrar yüklemeyi; internet bant genişliğinizi ve sürüm geçmişinizi korur.

ADIM 4 Canlı Aktarım Takibi, Hız Göstergesi ve Bulut Kota Yönetimi

Yedekleme başladığında "Genel Bakış" ekranından sıkıştırma yüzdesini, **anlık yükleme hızını (MB/s)**, tahmini kalan süreyi ve parça (chunk) aktarım durumunu canlı olarak takip edebilirsiniz:

 MarsBulut
BaaS Backup System

Kullanıcı: anka_muhasabe

Cihaz: MUHASEBE-ANA-PC

Sürüm: v3.9.94 [Sürüm Kontrolü](#)

Genel Bakış

Dosya & SQL Profilleri

İmaj Yedekleme

Geri Yükleme

Canlı Günlükler

OTURUMU KAPAT

Genel Bakış & Etkinlik

DEPOLAMA ALANI (KOTA)

1 Bulut Kota Takibi & Çöp Kutusu Yönetimi

1.8 GB / 500.0 GB

%28.5 kullanıldı

Arşiv Kapasitesi

Çöp Kutusu: 1.42 GB silinmiş veri

Çöpü Boşalt

Başlangıçta Çalıştır

2 Canlı Aktarım Hızı, Parça Durumu ve İlerleme Çubuğu

İptal Et

AKTİF TRANSFER & CANLI İŞLEM TAKİBİ

AKTİF PROFİL: MUHASEBE & E-FATURA EVRAKLARI (VSS + ZIP)

Bulut kasasına şifreli parçalar aktarıyor (Parça 3 / 4)...

Anlık Hız: 54.8 MB/s | Kalan Süre: ~9 saniye | VSS Gölge Kopya: Aktif

Genel Durum

%78

100 MB Şifreli Paket Aktarımı (Parça 3/4)

%92

SHA-256 Bütünlük Doğrulaması ile Buluta Aktarılıyor...

1 Depolama Alanı (Kota) & Çöp Kutusu: Toplam bulut kotanızın kullanım oranını gösterir. Silinen yedekler *Çöp Kutusu*'nda tutulur ve tek tıkla boşaltılabilir.

2 Canlı Transfer Paneli: Aktif profilin adını, anlık transfer hızını, genel ilerleme çubuğunu ve çok parçalı (Multipart Chunk) yükleme durumunu gösterir.

💡 Kurumsal En İyi Uygulama (Best Practice) Önerisi:

- Muhasebe ve Ofis Belgeleri İçin:** Günde 2 kez (Öğle 13:00 ve Akşam 19:30) "*Sıkıştırılmış Zip Arşivi*" modunu **7 Sürüm Limiti** ile kullanmanız; olası bir fidye yazılımı (Ransomware) veya kullanıcı hatasında 7 farklı geçmiş noktaya dönebilmenizi sağlar.
- Açık Dosyalar İçin VSS:** Windows üzerinde açık kalan Excel tablolarının veya PDF dosyalarının EBUSY / Dosya Kullanımında hatası vermemesi için **VSS (Gölge Kopya)** seçeneğini daima işaretli tutun.

© 2026 MarsBulut BaaS Yedekleme Sistemleri — <https://marsbulut.com>

Müşteri Destek & Dokümantasyon Merkezi | Sürüm v3.9.99